

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная тесьма (или косая бейка) шириной 4 см для окантовки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по боковому срезу и нижнему срезу цельнокроенного рукава, по среднему срезу спинки – 1 см, по нижнему срезу спинки и полочки – 2 см, на участке плечевого среза полочки от горловины до первой надсечки (участок указан на лекале) – 1.5 см, остальные швы см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. По срезу горловины полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Величина сборки на участках указана на лекале.
2. Окантовать косой бейкой срез передней части рукава от надсечки до низа рукава. Окантовать косой бейкой срез задней части рукава от горловины до низа. Обметать припуск плечевого среза полочки.
3. Настрочить участок плечевого шва спинки на полочку. Строчку прокладывать вдоль линии притачивания косой бейки. Наложить рукав спинки на рукав полочки, совмещая надсечки по низу рукава. Проложить вдоль низа рукава строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Величина сборки на участках указана на лекале спинки. Окантовать низ рукава.
4. Окантовать косой бейкой вырез горловины. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить.
5. Стачать боковые срезы спинки и полочки, одновременно стачивая нижние срезы рукавов. Швы обметать и заутюжить на спинку.
6. Низ изделия обметать, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

