

Рекомендации по выбору ткани: льняные, хлопчатобумажные ткани с добавлением синтетических волокон.

Совет: чтобы бант смотрелся эффектнее, рекомендуется однотонная блестящая ткань или ткань с эффектом шанжан.

Внимание: модель не рассчитана на беременных женщин. Модель предназначена для кормящих.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 12 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 2 детали
3. Спинка - 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали



Из клеевой: подборт, верхний воротник, верхняя стойка, манжета.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, верхнюю стойку, верхний воротник, манжету.
2. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки. Наметить и стачать вытачку на нижней части полочки. Заутюжить вытачку на полочке к центру полочки.
3. Продублировать клеевой цельнокроенную планку нижней части полочки. Обметать нижний срез верхней части блузки чуть дальше метки и верхний срез нижней части блузки. Обметать средний срез нижней части блузки.
4. Стачать нижнюю часть и верхнюю части полочки до надсечки. Швы разутюжить.
5. Внутренний срез подборта обметать. Обтачать борта подбортами, высечь излишки ткани в углах и вывернуть подборта.
6. Отогнуть цельнокроенный подборт на изнаночную сторону и обтачать верхний уголок. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
7. Стачать и обметать боковые и плечевые швы блузки. Заутюжить боковые и плечевые швы блузки на спинку.
8. Сложить детали воротника и обтачать по контуру. Высечь углы и вывернуть воротник. Приутюжить воротник. Стачать стойки, вкладывая между ними воротник. Вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.
9. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настроить в шов втачивания нижней стойки.
10. Обметать срезы рукава. Стачать до надсечки под разрез и разутюжить швы рукава. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на 0.2 см от сгиба. Проложить строчку со слабо затянутыми нитями и собрать нижний срез рукава на сборку (длина низа рукава на сборке указана на лекале).
11. Сложить манжету лицевой стороной внутрь и обтачать. Вывернуть манжету, отсекая уголки. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава. Срез нижней манжеты отогнуть на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания верхней манжеты. Втачать рукава, припосадив по окату. Шов втачивания обметать.
12. Обметать низ блузки, припуск отогнуть на изнаночную сторону и настроить.
13. Наметить место расположения и обметать петли на правой полочке, а на левой полочке пришить пуговицы. Наметить место расположения и пришить пуговицы на манжете. Сложить манжету пополам, уравнивая боковые стороны, и пришить пуговицы с двух сторон насквозь.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

