

Stoffempfehlung: Seide

Sie brauchen: nahtverdeckter Reißverschluss,
Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. rückw. unterer Mittelteil – 2x
2. rückw. unteres Seitenteil – 2x
3. vorder. unterer Mittelteil – 1x
4. vorder. unteres Seitenteil – 2x
5. Blume – 2x
6. rückw. oberer Mittelteil – 2x
7. rückw. oberes Seitenteil – 2x
8. vorder. oberer rechter Mittelteil – 1x
9. vorder. oberer linker Mittelteil – 1x
10. vorder. oberes Seitenteil – 2x
11. Passe – 2x
12. Ärmel – 2x
13. rückw. Halsausschnittbesatz – 2x
14. vorder. Halsausschnittbesatz – 1x
15. Schrägstreifen – 2x



Aus Vlieseline:

1. rückw. Halsausschnittbesatz – 2x
2. vorder. Halsausschnittbesatz – 1x

Nähen:

1. Halsausschnittbesätze mit Vlieseline verstärken.
2. Teilungsnähte am Rückenteil nähen. Obere und untere Rückenteile nähen.
3. Rückwärtigen Mittelnaht vom Passzeichen bis zum Schlitz schließen. Schlitz herstellen. Reißverschluss einsetzen.
4. Schrägstreifen längs auf 1 cm umlegen, bügeln. Parallelseite mit dem vorderen unteren Mittelteil an die Teilungsnaht links auf rechts legen, zusammennähen. Die Nahtbreite ist 7 mm.
5. Die Teilungsnähte an den unteren Vorderteil schließen. Umgelegte Seite des Schrägstreifens auf mittlere Vorderteil annähen.
6. An die oberen Vorderteile die Teilungsnähte schließen.
7. die Halsausschnittkante an der Passe säubern, umbügeln. Untere Kante des vorderen Halsausschnittbesatzes säubern. Die Passe mit Unterkante rechts auf rechts mit obere Kante des Vorderteils legen, heften. Den Besatz rechts auf rechts mit obere Kante des Vorderteils legen, fest nähen. Den Besatz nach innen umlegen und an die Armausschnitte heften.
8. Obere linkes Vorderteil mit dem vorderen Unterteil zusammennähen. An den vorderes oberes rechtes Mittelteil die Falte legen, heften, Passzeichen beachten. Oberes rechtes Mittelteil mit dem linken Teil zusammennähen, die Ecke einschneiden und weiter rechtes Mittelteil mit dem Unterteil zusammennähen.
9. Rückwärtiger Halsausschnitt mit Besatz säubern.
10. Schulternähte schließen. Besatz nach innen umlegen, die Seitenkanten an die Nahtzugabe des Schulternähte heften.
11. Seitennaht schließen.
12. Ärmel herstellen, einsetzen.
13. Saum säubern.
14. Blume herstellen, einsetzen.

