

Внимание! в построении конструкции используется рз\_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные или льняные ткани, шерстяные или водоотталкивающие ткани.

А также вам необходимо: подкладка, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать!

#### Раскрой:

Основная ткань:

1. Средняя часть - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали
3. Передние поля - 2 детали
4. Задние поля - 2 детали
5. Отделочная полоска - 1 деталь
6. Петля банта - 2 детали
7. Концы банта - 2 детали
8. Перехват - 1 деталь



Подкладочная ткань:

1. Средняя часть - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали
3. Обтачка шва - 1 деталь

Прокладка:

1. Средняя часть - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали
3. Передние поля - 2 детали
4. Задние поля - 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать прокладкой средние части, боковые части, детали полей.
2. Сложить средние части лицевой стороной внутрь, стачать, шов расстроить. Притачать боковые части к средней части, швы расстроить.
3. Стачать детали подкладки головки аналогично деталям верха, швы разутюжить. Вложить подкладку в головку, выровнять швы, скрепить в нескольких местах.
4. Стачать боковые швы верхней и нижней деталей полей (передние и задние поля), срезать прокладку вплотную к шву стачивания, швы разутюжить до полного прилегания.
5. Сложить верхнюю и нижнюю детали полей лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему краю. Срезать прокладку на шве. Вывернуть поля на лицевую сторону, выпрямить край. Поля отутюжить, отстрочить параллельными строчками. Подравнять внутренний край.
6. Сложить головку с полями лицевыми сторонами внутрь и стачать, равномерно распределяя посадку. Обтачать шов стачивания полоской из подкладочной ткани.
7. Сложить полоску для отделки лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Вывернуть полоску на лицевую сторону, выпрямить шов, приутюжить. Придать полоске дугообразную форму.
8. Обтачать петли и концы банта, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Повязать отделочную полоску вокруг головки, сшить концы сзади, прикрепить ее по всей длине редкими стежками. Сшить бант из двух петель, двух концов и перехвата в соответствии с эскизом. Пришить бант к шляпе так, чтобы не было видно проколов с лицевой стороны.



5577  
Женская шляпа с полями клеш



**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**

