

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния длиной 25 см, косая бейка, декоративная тесьма для отделки, декоративная тесьма для бретелей.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на нижней части полочки и спинки. Заутюжить вытачки на полочке к центру полочки, на спинке к центру спинки.
2. Стачать боковые срезы верхней части полочки и спинки. Обметать боковые швы верхней части полочки и спинки. Заутюжить боковые швы в сторону верхней части спинки.
3. Стачать боковые срезы нижней части полочки и спинки. Обметать боковые швы нижней части



полочки и спинки и заутюжить в сторону спинки.

4. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части платья на расстоянии 0,5 см от края. Собрать сборку и притачать верхнюю часть платья к нижней части. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть. Приложить декоративную тесьму к шву притачивания верхней части, сколоть булавками с изделием и настрочить на нижнюю часть платья по верхнему и нижнему срезу тесьмы на расстоянии 0,2 см от края. Удалить булавки.

5. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу верхней части платья на расстоянии 0,5 см от верхнего края, собрать сборку. Притачать декоративную тесьму к верхней части платья. Шов обметать и заутюжить на верхнюю часть платья. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания тесьмы на расстоянии 0,2 см. Обметать фигурный вырез верхней части полочки, подогнуть и настрочить на платье на расстоянии 0,7 см от края выреза. Продеть шнур для бретелей в настроенный припуск фигурного выреза.

6. Обметать средний срез платья, стачать до надсечки под молнию и разутюжить, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.

7. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 2,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

