

Рекомендации по выбору ткани: ткани с добавлением эластичных волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Декоративная вставка – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Притачать вставку к верхней части полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки. Притачать нижнюю часть полочки к вставке. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть полочки.
2. Наметить и стачать вытачки на спинке. Вытачки на спинке заутюжить к центру спинки. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вниз.



3. Стачать и обметать боковые швы платья. Заутюжить боковые швы платья в сторону спинки.
4. Обметать срез декольте спинки, срез проймы полочки и спинки, срез горловины полочки. Заутюжить обметанные срезы на изнаночную сторону и настрочить.
5. Обметать средний шов платья. Стачать и разутюжить средний шов платья до надсечки под молнию. Втачать потайную молнию.
6. Подкроить бретели. Бретели сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Пришить бретели к горловине полочки.
7. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.
8. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

