

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Подборт – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, стойка, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник, стойку и манжету.



2. Наметить и стачать вытачки на полочке. Наметить и стачать плечевые вытачки на спинке. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру.
3. Внутренний срез подборта обметать.
4. Обтачать борта подбортами, высечь излишки ткани в углах и вывернуть подборта. Отутюжить борта.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Обметать плечевые и боковые швы. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
6. Срезы рукава обметать по отдельности. Стачать шов рукава до надсечки. Разутюжить шов рукава. Приутюжить разрез и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см.
7. Втачать рукава, припосадив по окату.
8. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть. Приутюжить воротник.
9. Стачать стойки, проложив между ними воротник. Приутюжить стойку.
10. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настроить в шов втачивания нижней стойки.
11. Обтачать боковые срезы манжеты и вывернуть её. Приутюжить манжету в готовом виде.
12. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю манжету подвернуть и настроить. Наметить и обметать петли на манжете. Пришить пуговицы.
13. Обметать, подогнуть и настроить низ изделия.
14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

