

Рекомендации по выбору ткани: шелковый стрейч-атлас.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 2 крючка с петлями.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Отлетное полотнище - 2 детали
4. Стойка - 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали
2. Стойка - 4 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. На деталях спинки и полочки стачать плечевые, талиевые и нагрудные вытачки. Глубины талиевых и плечевых вытачек заутюжить к середине детали, нагрудных - вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить, приутюживая разрез.
4. Сложить детали стоек попарно и обтачать верхний и средний срезы, вставляя крючки и петли. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии втачивания в горловину. Втачать в горловину спинки внешнюю стойку, внутреннюю стойку подвернуть и настрочить в шов втачивания.
5. Заложить и закрепить на полочке складки, глубины направлены вверх. Стачать средний срез полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
6. Сложить детали отлетного полотнища лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Наложить отлетное полотнище на полочку, заложить по верхнему срезу произвольные складки и скрепить с полочкой по нижнему срезу и срезу горловины.
7. Обметать внешний срез обтачки переда. Сложить обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать срез горловины, припуски на закруглениях рассечь.
8. Стачать боковые швы. Припуски заутюжить к спинке и обметать.
9. Стачать плечевые срезы, вкладывая спинку между полочкой и обтачкой. Припуски обметать, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
10. Подкроить косую бейку для окантовки разреза рукава 18*3 см в крае. Наметить на рукаве линию застежки, разрезать рукав по линии. Разложить рукав по линии разреза в прямую линию и обработать разрез окантовочным швом с закрытым срезом. Ширина окантовки 0.5 – 0.7 см. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в верхней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Стачать и обметать срезы рукавов. Заложить по разметке складки.
11. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы и обтачать уголок. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски у метки рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
12. По верхней части оката проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.

13. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

14. Нижний срез обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Совет: блузку рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

