

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных волокон

А также вам необходимо: застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 деталь
3. Заднее полотнище юбки – 2 детали
4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь
5. Передняя вставка – 1 деталь
6. Бретель – 4 детали
7. Чашечка – 2 детали

Описание работы:

1. Притачать переднюю вставку к переднему полотнищу юбки шов обметать и заутюжить.



2. Наметить и стачать вытачки на спинке и на центральной части полочки. Заутюжить вытачки к центру.
3. Наметить и заложить складки на чашке. Заутюжить и скрепить складки.
4. Сложить детали бретелей лицо к лицу и обтачать внешний срез бретели. Настрочить шов обтачивания на нижнюю бретель на расстоянии 0,2 см от шва и приутюжить бретель, выправляя кант.
5. Подкроить бейку для проймы и горловины спинки. Бейку сложить вдоль пополам и заутюжить. Сложенные вдвое бейку притачать к срезу горловины спинки и срезу проймы чашечки и спинки, при этом сгиб бейки лежит на изделии на ширину 0,75 см. Припуски шва срезать до ширины 0,5 см. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, платя и отстрочить вдоль горловины спинки проймы чашечки и спинки.
6. Притачать не обработанный срез верхней бретели к внешнему срезу чашечки. Подогнуть срез нижней бретели и настрочить в шов притачивания.
7. Притачать заднее полотнище юбки к спинке. Шов обметать и заутюжить на спинку.
8. Втачать переднюю вставку в переднее полотнище юбки. Шов обметать и приутюжить.
9. Притачать переднее полотнище юбки к центральной части полочки. Шов обметать и заутюжить на центральную часть полочки.
10. Обметать средний шов спинки.
11. Стачать боковые и плечевые срезы платья. Обметать боковые и плечевые швы платья. Заутюжить боковые и плечевые швы на спинку.
12. Стачать средний шов платья до надсечки под молнию. Шов разутюжить и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
13. Обметать низ платья подогнуть приутюжить и настрочить на платье.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

