

Рекомендации по выбору ткани: тонкие льняные или смесовые ткани, кружевная тесьма от 2 до 7 см.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали
2. Стойка – 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Спинка - 2 детали
6. Бочок – 2 детали
7. Верхняя часть полочки – 2 детали
8. Центральная часть полочки - 2 детали
9. Средняя часть полочки –2 детали
10. Планка –4 детали



Из клеевой: планка, верхний воротник, манжета, стойка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планку, верхний воротник, манжету и стойку.
2. Стачать центральную и среднюю части полочки. Шов обметать и заутюжить.
3. Заложить неглубокие складки на верхней части полочки и притачать нижнюю часть полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки. Приложить планку лицевой стороной к изнаночной стороне полочки и притачать. Шов притачивания заутюжить на планку.
4. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.
5. Стачать рельефный шов бочка на полочке и на спинке. Швы стачивания обметать и заутюжить к центру полочки и спинки.
6. Заутюжить внешний срез верхней планки на 1 см. Сложить верхнюю планку лицо к лицу с нижней планкой и обтачать нижнюю планку верхней планкой. Отвернуть планку на лицевую сторону полочки и приутюжить.
7. Обметать, подвернуть и настрочить короткий нижний срез кружевной тесьмы. Заложить складки на кружевах и приметать к заутюженному краю планки до надсечки. Настрочить заутюженный край планки на полочку. Удалить нитки временного соединения. Короткий верхний срез кружевной тесьмы настрочить на срез горловины полочки на расстоянии 0.5 см от среза.
8. Стачать плечевые швы блузки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
9. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть.
10. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
11. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, прихватывая кружевную тесьму, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.
12. Стачать швы рукава.
13. Сложить манжеты поперек по середине лицевой стороной внутрь, короткие стороны стачать до меток. У разреза рассечь припуск. Манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, края разреза стачать.
14. Притачать манжеты к низу рукава и обметать верхний срез манжеты вместе с рукавом.
15. Настрочить шов притачивания манжеты на рукав, проложить отделочную строчку по низу

манжеты и краю разрезов.

16. Втачать рукава, припосадив по окату.

17. На правой полочке обметать петли, а на левой пришить пуговицы.

18. Обметать, подогнуть и настрочить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

