

## Kleid - Schnittmuster #4213

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 2.0 cm.


### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück
3. Rückenbesatz — 2 Stück
4. Vorderer Besatz — 1 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

6. Manschette – 2 Stück

**ANLEITUNG:**

1. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Die Abnäher zur hinteren Mitte hin bügeln. Abnäher auf das Vorderteil nähen. Den inneren Teil der Abnäher abschneiden. Abnäher auseinander bügeln.
2. Klebevlies von der Rückseite her auf den Schlitzbereich an beiden unteren Rückenteilen auftragen. Mittellahtlinie (Schlitzfaltlinie) von der rechten Seite markieren. Die hinteren Mittelkanten und die Nahtzugaben des Schlitzes separat versäubern. Hintere Mittellaht nähen von der Markierung bis zur Schlitzecke. In die Nahtzugabe des Schlitzes in der Ecke einclippen. Mittellaht auseinanderbügeln. Bügeln Sie die rechte Seite der Schlitz an 1 cm auf die linke Seite und absteppen. Die Nahtzugaben an die linke Seitennaht bügeln und oben absteppen. Reißverschluss einnähen.
3. Schulternähte nähen und seitliche Kante, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Klebevlies auf Besätze auftragen. Schulternaht nähen der Besätze. Die Naht versäubern und bügeln zu Vorderteil. Den äußeren Rand von Besätze versäubern. Besatz an das Kleid stecken rechts auf rechts, Ausschnittkanten anpassen. Besätze außen um 5 mm vom Reißverschluss falten und an die Oberkante des Kleides stecken. Nahtzugaben des Reißverschlusses auf die rechte Seite des Kleides falten und an der oberen Kante des Kleides über den Besätzen stecken. Nähen die Kante des Ausschnitts. In Kurven einclippen, in die Nahtzugabe in der Ecke des Vorderteils einschneiden, dabei 2-3 mm von der Nahtlinie entfernt anhalten. Drehen Sie die Teile mit der rechten Seite nach außen und bügeln. Die Nahtzugaben auf den Besatz aufsteppen. Den Besatz auf das Reißverschlussband heften.
5. Ärmelnaht nähen. Naht versäubern und bügeln. Manschette in den Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Die Manschette auf rechts wenden, zur Hälfte falten und am oberen Rand zusammenheften. 4 Doppelfalten entsprechend der Markierung anfertigen und 3 cm lang absteppen. Die Manschette an den Ärmel nähen. Naht versäubern und nach oben bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen. Naht versäubern und bügeln.
6. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

**Technische Zeichnung:**

