

Stoffempfehlung:

Crepe- Satin

Zutaten:

Vlieseline

Reißverschluß

Zuschneiden:

1. Mittleres Rückenteil 2x
2. Seitliches Rückenteil 2x
3. Rechtes seitliches Vorderteil 1x
4. Linkes seitliches Vorderteil 1x
5. Unteres Vorderteil 1x
6. Oberes Vorderteil 2x
7. Rückwärtige innenliegende Passe (Futter) 1x
8. Vorderer Besatz 1x
9. Ärmel 2x

Aus Vlieseline:

Oberes Vorderteil

Rechter Vorderteilbesatz

Vordere innenliegende Passe

Nähen:

1. Oberes Vorderteil, rechten Vorderteilbesatz und die vordere innenliegende Passe mit Vlieseline verstärken.
2. Am Vorderteil die obere Schlitzkante versäubern. Die untere Kante der vorderen innenliegenden Passe und die rückwärtigen Mittelnahtkanten versäubern.
3. Oberes Vorderteil mit unterem Vorderteil vom Schlitzzeichen angefangen bis zum Saum zusammen nähen. Naht auseinanderbügeln.
4. Rückwärtige und vordere Teilungsnähte zusammen nähen. Schlitz offen lassen.
5. Untere Schlitzkante am unteren Vorderteil mit Besatz versäubern.
6. Rückwärtige Mittelnaht bis zum Reißverschlußzeichen schließen. Reißverschluß verdeckt einsetzen.
7. Obere Schlitzkante am unteren Vorderteil mit Besatz versäubern.
8. Oberes Vorderteil rechts auf rechts auf unteres Vorderteil legen und am Halsausschnitt aneinandernähen, wenden und absteppen.
9. Seitennähte schließen, versäubern und auseinander bügeln.
10. Rückwärtige Passe rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, Schulternähte zusammennähen und dabei die vorderen Schulterkanten mitfassen. Innenliegende Passe nach innen wenden.

-
11. Ärmel fertigstellen und einsetzen.
 12. Säume nach innen bügeln und von Hand umnähen.