

Рекомендации по выбору ткани: шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Бейка для обтачки левого борта – 1 деталь
3. Спинка - 1 деталь
4. Подборт - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Левый волан – 2 детали
8. Правый волан – 2 детали
9. Манжета – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, манжета.



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник, манжету.
2. Стачать вертикальные выточки на полочке и на спинке.
3. Стачать плечевые швы.
4. Стачать боковые швы.
5. Притачать воланы к верхнему воротнику. Притачать воланы к нижнему воротнику. Обтачать нижний воротник верхним воротником вместе с воланами. Вывернуть воротник вместе с воланами и отутюжить.
6. Обтачать верхний угол бейки и вывернуть его.
7. Приметать волан к правой полочке. Приметать волан и заготовленную бейку к левой полочке.
8. Внутренний срез каждого подборта обметать.
9. Обтачать правую полочку подбортом. Надсечь верхний воротник и отогнуть его. Втачать нижний воротник в горловину спинки, ещё раз надсечь верхний воротник и обтачать левую полочку подбортом.
10. Подвернуть открытый срез верхнего воротника и настроить в шов втачивания нижнего воротника.
11. Стачать швы рукава.
12. Втачать рукава, припосадив по окату.
13. Припуски на подгиб низа изделия и низа рукава обметать отвернуть на изнанку и отстрочить по краю.
14. На левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

