

Рекомендации по выбору ткани: мягкие, хорошо драпирующиеся шелковые ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: вискозный поплин шириной 150 см; кружевная полоска с фестонами по обеим кромкам; эластичная тесьма; резиновая нить.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Бретель – 2 детали

Из кружева:

6. Вставка - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать средний шов нижней части полочки.
2. Обметать и заутюжить на изнаночную сторону припуски вдоль шва притачивания кружевной вставки на верхней и центральной частях полочки. Настрочить кружевные вставки на детали переда так, чтобы их края на 0.5 см заходили за заутюженные сгибы.
3. Притачать верхние части полочки к нижним, складывая их лицевыми сторонами внутрь.
4. С изнаночной стороны средней части спинки по размеченным линиям свободно положить резиновые нити. Прострочить по ним строчкой зиг – заг, не прокалывая нити иглой. Стянуть ткань на резиновые



нити для образования красивых буф, концы нитей закрепить.

5. Верхний срез центральной части спинки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить для образования кулиски. Продеть в кулиску эластичную тесьму, стянуть и закрепить концы. Верхние срезы центральной и боковых частей полочки и боковых частей спинки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

6. Стачать рельефные швы спинки и боковые швы.

7. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Пришить передние концы под уголки чашечек. Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы под верхний край спинки на уровне вытачек.

8. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

