

## Платье С Фигурной Отделкой - Выкройка #2122

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана; контрастная ткань или ткань-компаньон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния, клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### **О работе с эластичными тканями:**

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*



Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Левая верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Правая верхняя часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть рукава — 2 детали
7. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Левая верхняя планка полочки - 2 детали
2. Правая верхняя планка полочки - 2 детали
3. Верхняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Левая верхняя планка полочки - 1 деталь
2. Правая верхняя планка полочки - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к серединам деталей, нагрудных - вверх.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки застежки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. Сложить детали левой верхней планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать левую планку к левой верхней части полочки, припуски заутюжить на полочку и обметать.
6. Сложить детали правой верхней планки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними левую верхнюю часть полочки и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать правую планку к правой верхней части полочки, припуски заутюжить на полочку и обметать.
7. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обметать внешние срезы обтачек горловины. Сложить обтачки с изделием и обтачать срез горловины (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва). Припуски приутюжить и обметать.
10. Стачать плечевые срезы, огибая их обтачкой. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Пришить припуски среднего среза обтачек к тесьме застежки молнии.
11. Притачать верхнюю часть рукава к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать.
12. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
13. Обметать припуски нижнего среза изделия и низа рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**



1

1