

## Платье С Оборкой - Выкройка #2158

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1.2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Оборка спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Оборка полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

- 8. Манжета – 2 детали
- 9. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

- 1. Манжета – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой манжеты и цельнокроеный подборт верхней части спинки.
2. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины спинки с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
3. Обметать срез цельнокроеного подборта верхней части полочки. По верхнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевые срезы, располагая спинку между полочкой и подбортом. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основной деталью по нижнему срезу.
4. По нижнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать оборку спинки к нижней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать оборку полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
7. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в открытую пройму, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Обметать петли на полочке. Пришить внешнюю и внутреннюю пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.
12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить отверстие вручную.

### Технический рисунок:

