

Сарафан - Выкройка #2166

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Например, джинсовая ткань или вельвет.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; косая бейка; потайная застежка - молния; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза – 4.0 CM.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине

ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Центральная верхняя часть спинки 2 детали
- 2. Боковая верхняя часть спинки 2 детали
- 3. Центральная нижняя часть спинки 2 детали
- 4. Боковая нижняя часть спинки 2 детали
- 5. Центральная верхняя часть полочки 1 деталь со сгибом





- 6. Боковая верхняя часть полочки 2 детали
- 7. Центральная нижняя часть полочки 1 деталь со сгибом
- 8. Боковая нижняя часть полочки 1 2 детали
- 9. Боковая нижняя часть полочки 2 2 детали
- 10. Клапан 2 детали
- 11. Обтачка горловины полочки 1 деталь
- 12. Обтачка горловины спинки 2 детали

Из подкладочной ткани:

- 1. Клапан 2 детали
- 2. Мешковина 4 детали

Из клеевой прокладки:

- 1. Клапан 2 детали
- 2. Обтачка горловины полочки 1 деталь
- 3. Обтачка горловины спинки 2 детали

Инструкции:

- 1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
- 2. Стачать рельефные срезы спинки на верхних и нижних частях, припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
- 3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
- 4. Сложить клапан с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголке высечь, вывернуть клапан на лицевую строну. Наложить клапан на боковую нижнюю часть полочки 2 и настрочить двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см.
- 5. Притачать мешковины кармана к боковой нижней части полочки 1 и боковой нижней части полочки 2, заутюжить припуски на мешковину. Стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковины. Припуски заутюжить к центру и обметать.
- 6. Стачать рельефные срезы полочки на верхних и нижних частях, припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
- 7. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
- 8. Стачать боковые швы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить



обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и лямки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль горловины и лямок отделочную строчку на 0.7 см.

- 9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 10. Обметать на лямках петли. Пришить пуговицы на полочке и клапанах.

Технический рисунок:

