

## Платье С Полуоткрытыми Плечами - Выкройка #2173

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния, клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Все швы – 1.0 см; припуск подгибки низа – 2.0 см; припуск подгибки низа рукава – 1.2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины - 4 детали
6. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать обтачки клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке и спинке. Глубины вытачек срезать оверлоком и заутюжить к центру.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы полочки. По среднему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью от метки до верха и собрать сборку согласно лекалу сноровки. Стачать средний срез полочки. Строчку заканчивать строго у намеченной линии притачивания обтачки. Припуск разутюжить.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Сложить попарно обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю обтачку к горловине. Припуск заутюжить на обтачку. Припуск внутренней стороны подогнуть на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания внешней обтачки.
8. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку молнию.
9. Обметать нижний срез рукава, припуск подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
11. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить внутрь и настроить.

## Технический рисунок:

