

## Пальто С Накладными Карманами - Выкройка #2199

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 1 внутренняя пуговица; 4 навесных готовых застежки.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см. Внешний срез капюшона – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Капюшон - 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Манжета – 4 детали
9. Кокетка полочки – 2 детали
10. Кокетка спинки – 1 деталь
11. Карман – 2 детали

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали

**Из подкладочной ткани:**

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Кокетка спинки – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать внешний припуск капюшона.
2. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Сложить кокетку спинки с подкладкой кокетки, обтачать по боковым и нижнему срезу. Припуски в углах высечь, кокетку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наложить кокетку на спинку и скрепить по плечевым и срезу горловины. Прикрепить кокетку к спинке по среднему шву вручную с изнаночной стороны.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх. Притачать кокетку к полочке. Припуск заутюжить на кокетку. Отвернуть кокетку вверх, заутюжить по линии сгиба и проложить отделочно-закрепляющую строчку на 2 см от края.
4. Обметать карман по контуру. Верхний припуск кармана подогнуть на изнаночную сторону и настроить. Подогнуть боковые и нижний припуски внутрь и приутюжить. Настрочить карман на полочку по разметке.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы пальто.
6. Стачать срез капюшона. Припуски разутюжить. Стачать срез подкладки капюшона. Припуски заутюжить на левую сторону. Заложить и закрепить складки на капюшоне и подкладке. Глубины направить к плечевому срезу. Сложить капюшон и подкладку лицевыми сторонами внутрь обтачать

внешний срез. Припуск заутюжить на подкладку. Проложить закрепляющую строчку по внешнему срезу капюшона на 1 см от края. Втачать капюшон в горловину пальто.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

8. Обметать внутреннюю петлю на подборте. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по горловине и нижний угол.

9. Стачать локтевой шов рукава. Припуски разутюжить. Стачать передний шов рукава. Припуски разутюжить. Стачать манжету в кольцо от верхнего среза до метки разреза. Припуски у метки рассечь и разутюжить. Сложить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать разрез и нижний срез. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать верхнюю манжету к рукаву, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы. Припуски приутюжить.

10. Стачать детали подкладки, оставляя технологическое отверстие в локтевом шве левого рукава. Притачать подкладку к обтачке горловины спинки, подборту и низу пальто. Вывернуть пальто через технологическое отверстие. Притачать подкладку по низу рукава, припуск заутюжить вверх. Скрепить между собой припуски манжеты. Зашить отверстие.

11. Пришить внутреннюю пуговицу. Настрочить левую часть готовой навесной петли на левую полочку. Соответственно левой части настрочить правую часть петли на правую полочку.

## Технический рисунок:

