

## Блузка С Широким Рукавом Реглан - Выкройка #2200

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Например, шифон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; резиновая тесьма шириной 1 см; 3 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 1.5 см. Припуск по верхнему и среднему срезу стойки - 0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Стойка — 1 деталь со сгибом



6. Отделка горловины — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить детали полочки лицевыми сторонами внутрь. Наметить линию разреза. Проложить строчку на 1 мм в сторону проймы от разреза с обеих сторон. Прорезать полочки между строчками, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить разрез, приутюжить. Далее обрабатывать полочки, как одну деталь.
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
7. Верхний и средние срезы стойки обметать тонким ролевым швом. По нижнему срезу стойки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
8. Деталь отделки горловины сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Сложить стойку с изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними отделку горловины и притачать. Припуски заутюжить на стойку, обметать. Настрочить сгиб отделки на стойку с лицевой стороны, закрепляя припуски шва втачивания.
9. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю к правой стороне стойки с изнаночной стороны.
10. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск

внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму и скрепить концы.

12. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на левую сторону стойки.

### Технический рисунок:

