

## Укороченный Жакет - Выкройка #2241

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные или тонкие пальтовые ткани из натуральных и смешанных волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; разъемная молния; подплечники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Верхний припуск кармана – 2 см. Все остальные швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Клапан – 4 детали
6. Подборт – 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Воротник – 2 детали
9. Обтачка низа – 1 деталь со сгибом
10. Манжета – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали
5. Клапан – 2 детали
6. Обтачка низа – 1 деталь

**ВНИМАНИЕ:** детали полочки и спинки из подкладочной ткани кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Обметать и подогнуть нижние и боковые припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настроить карман. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижнему срезу. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру клапана. Наложить клапан на полочку по разметке, припуск направлен вниз и настроить. Отогнуть клапан вниз и проложить закрепляющую строчку.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы разутюжить.
4. Стачать срез рукава. Шов заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму. Припуск приутюжить. Пришить подплечники. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву.
5. Втачать нижний воротник в горловину. Припуски рассечь и разутюжить.
6. Притачать нижнюю планку к жакету. Припуски разутюжить.

7. Притачать застежку молнию к жакету.
8. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве.
9. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуски рассечь и разутюжить. Притачать обтачку и подборт к подкладке, припуски заутюжить на подкладку. Притачать подкладку к внутреннему срезу нижней обтачки, припуски заутюжить на обтачку.
10. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь. Обтачать борта и воротник. Припуски в углах воротника высечь. Жакет вывернуть через технологическое отверстие. Скрепить воротники между собой близко к швам. Скрепить верх и подкладку закрепляющей строчкой в шов притачивания нижней планки.
11. Притачать подкладку к манжете. Скрепить припуски верха и подкладки.
12. Стачать технологическое отверстие.
13. Проложить отделочные строчки вдоль борта и по контуру воротника.

### **Технический рисунок:**

