

## Блузон Со Сборкой - Выкройка #2328

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; декоративный шнур; 4 наконечника.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка рукава - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
7. Кулилка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Обтачка рукава - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на детали полочки. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Обметать по отдельности боковые срезы. Стачать боковые срезы от проймы до метки разреза, припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить вдоль разреза отделочно закрепляющую строчку на 0.5 см от края.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и вырез полочки. Припуски вдоль выреза высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с плечевыми швами. Проложить отделочную строчку вдоль горловины и выреза на 0.5 см от края.
6. Обметать петли под шнур на деталях спинки и полочки. Обметать по периметру детали кулисок. Наложить кулиску на изделие по разметке с изнаночной стороны и настроить по длинным сторонам. Разрезать шнур на 4 части. Продеть шнуры в кулиску и настроить по коротким сторонам. Надеть и закрепить наконечники.
7. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски обметать.
8. Стачать обтачку рукава в кольцо, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез и вырез. Припуски вдоль выреза высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить со швом рукава. Проложить отделочную строчку вдоль горловины и выреза на 0.5 см от края.

9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

