

## Блузка С Воротником-Завязкой - Выкройка #2346

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** Блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка, 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Воротник - завязка — 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник-завязка – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку на полочку лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить припуски пройм и далее обрабатывать как одну деталь.
3. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
4. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
5. По верхнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Внешнюю часть воротника втачать в горловину спинки и рукава. Заутюжить припуски на воротник. Сложить завязки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Припуски в углах высечь, вывернуть завязки на лицевую сторону. Подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настроить в шов втачивания.
7. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Припуск низа изделия дважды подогнуть внутрь на 1 см и настроить.
10. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

## **Технический рисунок:**

