

## Укороченная Блузка - Выкройка #2379

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 крупных пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки - 2 детали

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать цельнокроеные планки полочки. Продублировать цельнокроеные планки низа и низа рукава.
2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Цельнокроеную планку низа подогнуть внутрь и приутюжить нижний срез. Припуск цельнокроеной планки подвернуть и настрочить. Шов приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Притачать средний срез обтачки полочки к цельнокроеной планке. Сложить верх и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить обтачки на полочку и спинку.
6. Цельнокроеную планку заутюжить на изнаночную сторону, припуск планки подвернуть и настрочить.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать. Цельнокроеную планку рукава подогнуть внутрь и приутюжить. Припуск подвернуть и настрочить. Втачать рукав в пройму, припуск обметать и приутюжить.
8. На правой полочке обметать петли, пришить пуговицы на левой полочке.

**Технический рисунок:**

