

## Жилет С Карманом В Рамку - Выкройка #2451

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладка; 6 пуговиц; декоративный кант (приблизительная длина указана на лекале полочки).

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жилета 2.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 деталь
5. Стойка – 2 детали

6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Рамка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Малая мешковина – 2 детали
6. Большая мешковина – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Стойка – 1 деталь
6. Рамка кармана – 4 детали

**ВНИМАНИЕ:** Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия.
2. Стачать рельефные срезы спинки, вставляя декоративный кант. Припуски заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки, вставляя декоративный кант, припуски заутюжить к центру.
4. Наметить расположение кармана на полочке. Сложить рамки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на рамке кармана для её притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к верхней рамке. Притачать рамки к полочке, направляя сгибы встык. Разрезать полочку по середине между строчками притачивания рамок. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы рамок поправить так, чтобы заутюженные сгибы рамок подходили встык друг к другу. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания нижней рамки. Стачать срезы мешковин.
5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жилета.

6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать стойку в горловину.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов.
8. Сложить подборта и полочку лицом к лицу и обтачать борт, горловину и нижний закругленный угол, не доходя 1.5 см до среза подборта. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.
9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Обтачать пройму подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.
10. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть жилет через отверстие. Зашить отверстие.
11. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

