

Блузка С Декоративной Кокеткой - Выкройка #2472

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Подборт – 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка полочки – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать шов воротника на кокетках, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы подбортов. Стачать шов воротника на подбортах, припуски разутюжить. Сложить кокетки с подбортами лицевыми сторонами внутрь и обтачать средние срезы и отлет воротника. Припуски в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Сложить обтачку полочки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассесть, в уголках высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Притачать кокетку полочки, складывая ее встык, к нижнему срезу обтачки полочки. Припуски рассесть, приутюжить и обметать. Настрочить полочку на обтачку с лицевой стороны в шов притачивания кокетки к обтачке.
6. Стачать плечевые срезы, рассекая деталь полочки в уголке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, рассекая деталь подборта в уголке, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски заутюжить на воротник. Плечевые швы подборта скрепить с плечевыми швами изделия.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

