

## Жилет С Объёмным Воротником - Выкройка #2501

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Воротник - 2 детали

Внимание: детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха.

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины срезать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки от верха до метки застежки молнии. Припуск разутюжить. Втачать застежку молнию. (Бегунок застегнутой молнии должен находиться внизу).
2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины срезать и заутюжить к центру. Стачать средний срез полочки. Припуски разутюжить.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.
4. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть воротники на лицевую сторону и приутюжить. Наложить левую часть воротника на правую и скрепить по нижним срезам. Втачать воротник в горловину, рассекая припуски в уголке. Припуски заутюжить на основную деталь.
5. Низ жилета заутюжить на изнаночную сторону.
6. Стачать швы подкладки аналогично швам верха, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к горловине. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Притачать подкладку к низу жилета. Притачать подкладку к тесьме застежки молнии.
7. Вывернуть жилет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

### **Технический рисунок:**

