

## 2524 - Выкройка #2524

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон для рукавов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава - 2 детали
4. Передняя часть рукава - 2 детали
5. Манжета - 2 детали
6. Воротник - 1 деталь со сгибом

## 7. Обтачка декольте спинки - 2 детали

Из шифона:

1. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка декольте спинки - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. На деталях полочки и спинки застрочить по разметке складки, глубины разутюжить и скрепить с основным изделием потайными стежками.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать внешний срез обтачек декольте. Сложить обтачку декольте со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить в нижней части с тесьмой застежки молнии.
5. Стачать боковые и плечевые срезы (плечевой срез полочки длиннее на ширину прибавки на шов), припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить воротник вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы и завязки до меток плечевого шва. Припуски в углах высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину полочки, припуск внутренней стороны подогнуть и настрочить в шов притачивания внешней стороны.
7. Обметать внешние срезы передней и задней части рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. По нижнему срезу передней и задней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. По окату рукава из шифона проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить на рукав из шифона заднюю часть рукава, затем переднюю часть рукава, скрепить по срезам и обрабатывать далее, как одну деталь.
8. Обметать по отдельности внутренние срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону

манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней.

10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать на манжетах петли. Пришить пуговицы.

### Технический рисунок:

