

## Платье С Декоративной Складкой - Выкройка #2559

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, трикотаж малой степени растяжимости.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник - 1 деталь
5. Мешковина - 4 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать вырез складки на полочке с изнаночной стороны. Припуск обметать. Шов выправить и приутюжить. Сложить полочку вдоль шва лицевой стороной наружу, соединить намеченные линии и проложить отделочно закрепляющую строчку. Направить глубину складки к боковому срезу и закрепить складку на плечевом срезе.
5. Притачать мешковину кармана к полочке и спинке. Строчку начинать и заканчивать строго у разметки входа в карман. Стачать боковые срезы в два этапа: от верха до начала кармана, и от кармана вниз. Обметать боковые срезы одновременно с припуском подкладки. Разутюжить боковые срезы. Стачать срезы мешковин. Обметать припуски мешковин.
6. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать воротник в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, припуск внутреннего воротника подогнуть и настроить в шов притачивания.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
9. Обметать нижние срезы изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

## Технический рисунок:

