

## Платье В Китайском Стиле - Выкройка #2572

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния, 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и рукава – 3.0 см. Припуск вдоль разреза спинки и полочки – 3.0 см. Припуск вдоль нижнего среза верхней части полочки – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

## 6. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

### 1. Стойка – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины талиевых вытачек заутюжить к серединам деталей, нагрудных - вверх.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 30 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на три части, отрегулировать длину петли. Настрочить петли на верхний срез полочки.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине верхнего среза полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с верхним срезом полочки с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Обметать нижний срез верхней части полочки. Наложить полочку на верхнюю часть полочки, совмещая линии шва, и настрочить от бокового среза до метки.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
9. Стачать вытачки на окате рукава, заутюжить глубины к середине. Втачать рукава в проймы, рассекая припуски в уголках, припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать по отдельности боковые срезы. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски разутюжить. Обметать нижний срез изделия, обтачать нижние углы разрезов, вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Подшить потайными стежками стороны разрезов и нижний срез.

11. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Пришить пуговицы на верхней части полочки в соответствии с петлями и пуговицы.

**Технический рисунок:**

