

## Рубашка С Асимметричной Полочкой - Выкройка #2587

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** рубашечные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, 5 пуговиц, резиновая тесьма шириной 3.5 см.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу полочки – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

**Внимание!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Из основной ткани:

1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая - 1 деталь
3. Полочка левая - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали

- 5. Бочок – 4 детали
- 6. Воротник – 1 деталь
- 7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

- 1. Воротник – 1 деталь
- 2. Манжета – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать цельнокроеную планку.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Сложить бочки попарно лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями полочку и стачать рельефный срез. Припуски рассечь, детали выправить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Стачать вытачку на детали полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать рукава. Припуски заутюжить на основную деталь, обметать.
6. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в углах высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.
7. Припуск цельнокроеной планки подогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину, огибая воротник цельнокроеной планкой. Выправить детали. Припуск обметать. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль планки.
8. Обметать припуски низа спинки и полочки. Припуск низа спинки подогнуть внутрь и настрочить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов, огибая нижний срез спинки припуском полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Проложить отделочно-закрепляющую строчку по низу полочки.
9. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Вложить резиновую тесьму в манжету, отрегулировать длину и закрепить ее вертикальными строчками согласно меткам.
10. Притачать манжету к рукаву. Припуск обметать.
11. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы.

**Технический рисунок:**

