

## Асимметричная Юбка - Выкройка #2593

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижним срезам – 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее правое полотнище – 1 деталь
3. Переднее левое полотнище – 1 деталь
4. Переднее центральное полотнище – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Пояс - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали заднего полотнища, глубины заутюжить к серединам деталей.
3. Стачать рельефные срезы переда. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
5. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски надсечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настроить в шов притачивания.
6. Обметать припуск нижнего среза, подогнуть на изнаночную сторону и настроить. Так же можно обработать срез швом американка, для этого необходимо срезать припуск до 0.5 см.
7. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.

### **Технический рисунок:**

