

## Трикотажное Платье С Планкой На Пуговицах - Выкройка #2612

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:** 3 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия, низу рукава, по срезам горловины спинки и полочки – 1.5 см, остальные швы 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

### **РАСКРОЙ:**

#### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Средняя часть спинки - 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Средняя часть полочки - 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Рукав - 2 детали
8. Планка - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Стачать средний срез верхней и нижней частей спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать плечевые срезы верхних частей спинки и полочки, заутюжить припуск на спинку, обметать.
3. Деталь планки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Обметать срез горловины, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить планку на полочку по разметке и настрочить по трем сторонам. По нижнему срезу верхней части полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. Притачать среднюю часть спинки к верхней части, заутюжить припуски на среднюю часть и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к средней части, заутюжить припуски на среднюю часть и обметать.
6. Притачать среднюю часть полочки к верхней части, заутюжить припуски на среднюю часть и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к средней части, заутюжить припуски на среднюю часть и обметать.
7. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицы на планку.

**Технический рисунок:**

