

## Пальто С Декоративной Манжетой - Выкройка #2618

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 6 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 3.5 см, по боковым сторонам листочки, подзора и мешковин - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Подборт - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

6. Воротник – 2 детали
7. Листочка – 2 детали
8. Подзор – 2 детали
9. Манжета – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Большая мешковина кармана – 2 детали
5. Малая мешковина кармана – 2 детали

**ВНИМАНИЕ:** Детали полочки и спинки из подкладочной ткани кроются за вычетом подборта и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Листочка – 2 детали
4. Подзор – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Листочку заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки к линии разметки (ближе к центру) наложить листочку лицом вниз. Притачать листочку. На большую мешковину настрочить подзор, подгибая внутрь длинный срез. Большую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить. Обметать припуски боковых швов от низа до талии.
4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски в уголках высечь, на закруглении рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину.

5. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму, припосаживая рукав в верхней части оката и совмещая надсечки. Втачать подплечники.
6. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижней и боковым сторонам. Припуски в уголках высечь, на закруглении рассечь, вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, накладывая передний угол на задний.
7. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить.
8. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Дважды подвернуть на 1 см припуск подгибки низа подкладки и настроить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке спинки. Припуски заутюжить на подборт и обметать.
9. Обметать и заутюжить на изнаночную сторону подгибку низа. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и горловины спинки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Пальто вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от края борта и воротника.
10. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону.
11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы на манжетах.

## Технический рисунок:

