

## Юбка С Декоративным Передом - Выкройка #2661

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 4 декоративные пуговицы; 1 пуговица на пояс; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см. Припуск по криволинейному срезу отлетного полотнища - 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Отлетное полотнище - 1 деталь
4. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Обметать, подогнуть внутрь и настрочить средний и нижний припуски отлетного полотнища юбки. Наложить отлетное полотнище лицевой стороной вверх на переднее полотнище юбки. Скрепить по боковому и верхнему срезам.
3. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
4. Стачать и обметать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
5. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
6. Пришить декоративные пуговицы насквозь на переднее и отлетное полотнище, совмещая метки и скрепляя детали.
7. Наметить и обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.
7. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

