

## Блузка С Косой Застежкой - Выкройка #2698

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 8 пуговиц; 1 внутренняя пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все припуски - 1.0 см. Припуск подгибки низа изделия - 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Баска спинки - 1 деталь
3. Полочка - 2 детали
4. Баска полочки - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Манжета - 2 детали

7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Стойка - 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Подборт – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали и цельнокроеный подборт баски полочки.
2. Стачать вытачки на детали спинки, глубины срезать до 1 см, заутюжить к середине и обметать. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать до 1 см, заутюжить к середине и обметать.
3. Стачать плечевые срезы, одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания.
6. Обметать по отдельности боковые срезы, одновременно со срезами рукавов. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукавов от низа до метки разреза. Припуски разутюжить.
7. Обметать вертикальные срезы басок полочки. Стачать боковые срезы басок, припуски заутюжить на спинку, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, огибая шов цельнокроеным подбортом баски полочки. Заутюжить припуски вверх, обметать. Вывернуть подборт на изнаночную сторону.
8. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны манжеты. Строчку следует начинать и заканчивать точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

10. Обметать петли на правой баске полочки, левой полочке и манжетах. Соответственно им пришить пуговицы. (Пуговицы на правой полочке пришиваются с изнаночной стороны). Обметать верхнюю петлю на левой баске полочки, на правой баске пришить внутреннюю пуговицу.

**Технический рисунок:**

