

## Топ С Шитьем - Выкройка #2700

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** х/б блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон; шитьё; кружевная тесьма шириной 3.5(!) см.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия - 2 см. Остальные припуски - 1.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть полочки - 2 детали

Из шитья:

1. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом

Лекало для тесьмы – 1 деталь

## Инструкции:

1. Обметать рельефные срезы боковой и центральной части полочки. Настрочить кружевную тесьму на центральную часть полочки, совмещая продольный срез тесьмы с размеченным рельефным швом центральной части. Настрочить кружевную тесьму на боковую часть полочки, совмещая другой продольный срез тесьмы с размеченным рельефным швом боковой части.
2. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
4. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

