

## Блузка С Цельнокроеным Рукавом - Выкройка #2702

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 1.5 см; остальные швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка полочки - 4 детали
4. Обтачка спинки - 4 детали

Из клеевой:

1. Обтачка полочки - 2 детали

2. Обтачка спинки – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Сложить обтачки спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую обтачку на левую и скрепить по низу. Сложить обтачки со спинкой лицевыми сторонами внутрь и притачать, рассекая спинку в уголке. Припуски заутюжить на спинку, обметать.

3. Сложить обтачки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую обтачку на левую и скрепить по низу. Сложить обтачки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и притачать, рассекая полочку в уголке. Припуски заутюжить на полочку, обметать.

4. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

