

## Блузка Со Складками На Плечах - Выкройка #2715

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. На плечевых срезах полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены к середине). Стачать плечевые срезы, заутюжить на спинку, обметать.
4. Стачать шов стойки, припуски разутюжить. Втачать стойку в горловину, рассекая в уголках, заутюжить припуски на стойку. Рассечь припуск у метки выреза горловины. Стачать средний срез полочки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
5. Рассечь припуск у метки выреза горловины на деталях обтачки горловины полочки. Стачать средний срез обтачки. Припуски разутюжить.
6. Стачать шов стойки обтачки горловины полочки, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Втачать стойку в горловину обтачек, припуски заутюжить вверх. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срезы горловины и стойки. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить швы втачивания стоек между собой. Плечевые швы обтачек скрепить с плечевыми швами изделия.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 1 см и настрочить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

**Технический рисунок:**

