

## Асимметричная Блузка С Вырезами На Плечах - Выкройка #2724

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:** трикотажная клеевая прокладка, 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1.0 см; припуск по низу изделия - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Левая полочка - 1 деталь
3. Задняя часть рукава - 1 деталь
4. Передняя часть рукава - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки правая - 2 детали
7. Обтачка горловины полочки левая - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Правая полочка - 1 деталь
2. Задняя часть рукава - 1 деталь
3. Передняя часть рукава - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки правая - 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки левая - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить детали обтачек попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть обтачки на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
3. Притачать обтачку к спинке, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать обтачку к левой полочке, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать обтачку к правой полочке, припуски заутюжить вниз и обметать.
4. Наложить правую полочку на левую и притачать по косому срезу, припуски обметать. Разложить полочку на плоскость и настроить правую обтачку в шов притачивания, скрепляя ее с левой частью.
5. Притачать задние части рукава к спинке, припуски приутюжить и обметать. Притачать передние части рукава к спинке, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, заутюжить припуски на спинку и обметать.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы и верхнего и нижнего среза рукава + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы и рукава с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицы на правую обтачку полочки. Скрепить пуговицей переднюю и заднюю части рукава, складывая их встык.

**Технический рисунок:**

