

Блузка Со Складками В Горловину - Выкройка #2746

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 2.0 см; остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Стойка - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Манжета - 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка - 1 деталь
2. Подборт - 2 детали
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и закрепить складки на деталях полочки. Глубины направлены от середины. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Припуски рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
3. Втачать внешнюю стойку в горловину кокетки, припуски рассечь, заутюжить на стойку. Заутюжить на изнаночную сторону припуск нижнего среза внутренней стойки. Сложить детали стоек лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии бокового среза.
4. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и внутренней стойкой. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть стойку на лицевую сторону, настрочить внутреннюю стойку в шов притачивания внешней стойки.
5. Притачать кокетку к спинке, заутюжить припуски вверх и обметать.
6. Стачать боковые швы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

