

## 4779 - Выкройка #4779

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все припуски – 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2.0 см. Припуск подгибки низа воланов – 1.2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Воротник - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Волан малый - 2 детали
6. Волан большой - 2 детали

## Инструкции:

1. На детали полочки стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
2. Выполнить разрез на полочке от горловины до метки по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез косой бейкой.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Воротник сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки и завязки до метки. Припуски у меток рассечь, в углах подрезать. Вывернуть воротник на лицевую сторону. Втачать внешний воротник в горловину. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания внешнего воротника.
5. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать волан в кольцо, припуски разутюжить и обметать. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Вложить большой волан в малый и скрепить по верхнему срезу. Притачать воланы к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

## Технический рисунок:

