

## 4782 - Выкройка #4782

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 1.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Пояс спинки - 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Пояс полочки - 1 деталь
6. Верхняя часть полочки - 2 детали
7. Волан спинки - 1 деталь

## 8. Волан полочки - 2 детали

### Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, глубины талиевых вытачек заутюжить к серединам деталей, нагрудных - вверх.
2. Стачать средний срез на верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы воланов, припуски разутюжить и обметать. Внешний срез волана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
5. Рассечь деталь волана полочки у метки. Сложить волан лицевой стороной с изнаночной стороной полочки и спинки и втачать в горловину. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии среднего шва полочки. Припуски приутюжить и обметать. Скрепить волан с полочкой по среднему и нижнему срезам и обрабатывать далее как одну деталь. Стачать средний срез полочки, припуски разутюжить и обметать.
6. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать к поясу спинки нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
7. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
8. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь, приутюжить.
10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### Технический рисунок:

