

## Платье С Погонами - Выкройка #4835

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск по верхнему срезу кармана – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка – 4 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Погон – 2 детали
6. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на полочке и спинке. Глубины плечевых и талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных вверх.

3. Обметать припуск верхнего среза кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижние срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.

4. Обработка планки:

Левая сторона. Сложить детали планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешний срез планки к полочке, строчку заканчивать точно у размеченного шва притачивания нижнего среза. Припуски заутюжить на планку, в уголке рассечь. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхней.

Правая сторона. Сложить детали планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и уголок. Строчку заканчивать строго у намеченной линии притачивания планки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски в уголке рассечь. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхней.

Заложить и закрепить встречную складку на полочке. Конец левой планки заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез. Наложить правую планку на левую и настрочить нижний уголок на полочку.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки и полочки + 3 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, подворачивая концы. Припуски рассечь. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Сложить погон вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне и углу. Вывернуть погон на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить по контуру отделочную строчку на 0.1 см от края. Наложить погон на плечевой шов и скрепить по срезу проймы.

8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск низа платья и рукава заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

**Технический рисунок:**

