

## Жакет Со Складками На Баске - Выкройка #4846

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 4 крючка с петлями.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу рукава - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Подкладка нижней части спинки — 1 деталь
3. Подкладка нижней части полочки — 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: подборт, обтачка горловины спинки.

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали и припуски нижних срезов изделия и рукавов. Также проложить клеевую кромку вдоль срезов пройм.
2. Стачать плечевые и талиевые выточки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски разутюжить.
3. Заложить и закрепить складки на нижней части спинки (глубины направлены к середине). Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх.
4. Стачать талиевые выточки на верхних частях полочки, срезать глубину до 1 см, заутюжить к центру.
5. Заложить и закрепить складки на нижних частях полочки (глубины направлены к середине). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх.
6. Стачать плечевые и боковые швы жакета, припуски разутюжить.
7. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
8. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту, заутюжить припуски на подборт.

10. Жакет и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, вставляя крючки и петли по разметке на борте, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой вкруговую борт, горловину и низ изделия. Настрочить припуски на подборта и обтачку горловины спинки. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Скрепить подкладку с верхом по талиевому шву. Зашить технологическое отверстие.

### Технический рисунок:

