

## Блузон С Воротником - Выкройка #4884

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная клеевая прокладка; 2 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия, низу рукава – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Воротник – 4 детали
4. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Продублировать детали воротника клеевой прокладкой. Стачать попарно детали воротника. Сложить воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую и скрепить по нижнему срезу.
3. Притачать деталь воротника к полочке, припуски приутюжить и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски приутюжить и обметать.
5. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая в уголках, припуски приутюжить и обметать.
6. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
8. Пришить пуговицы насквозь воротника.

### **Технический рисунок:**

