

## Блузка Со Шнурком - Выкройка #4887

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** декоративный шнурок.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см.  
Припуск по нижнему срезу рукава - 5.0 см. Остальные припуски - 1.0 см

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Кулилка - 1 деталь

## 6. Рукав - 2 детали

### Инструкции:

1. Сложить полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать по линии середины от метки разреза до низа. Разложить цельнокроеные планки в разные стороны и приутюжить. Подогнуть припуски планок и настрочить с лицевой стороны.
2. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
4. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать петли согласно меткам.
5. Стачать кулиску в кольцо. Наложить кулиску на нижнюю часть блузки с изнаночной стороны. Скрепить по верхнему срезу. Нижний срез кулиски подогнуть внутрь и настрочить на нижнюю часть. Стачать верхнюю и нижнюю части блузки. Припуск обметать. Заутюжить складку на верхней части по намеченной линии. Настрочить полочку с лицевой стороны в шов стачивания верхней и нижней части, закрепляя складку.
6. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Припуск рукава подогнуть на 1 см и приутюжить. Подогнуть на 4 см и настрочить.
8. Продеть шнурок в кулиску.

### Технический рисунок:

