

## Блузка С Рюшами - Выкройка #4949

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевой флизелин, декоративная лента шириной 0.5-0.8 см (приблизительная длина указана на лекале полочки).

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Крылышко – 2 детали

## 7. Воротник – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки, припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
5. Сложить воротник вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину, закладывая произвольные складки.
6. Наложить обтачку на блузку лицевой стороной внутрь (воротник располагается между обтачкой и горловиной) и обтачать горловину и вырез горловины. Припуски высечь, на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону. Прикрепить обтачку к плечевым швам. Настрочить с лицевой стороны тесьму на шов притачивания воротника, образуя завязку.
7. Крылышко заутюжить вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Притачать крылышко к рукаву, закладывая произвольные складки. Припуски обметать.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Припуск нижнего среза обметать, заутюжить на изнаночную сторону и приутюжить.

## Технический рисунок:

