

## Жакет На Одной Пуговице - Выкройка #4965

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотный трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная клеевая прокладка, 2 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия – 2 см, остальные швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### **О работе с эластичными тканями:**

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*



Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Подборт - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать шов стойки на деталях полочки, припуски разутюжить. Стачать плечевые швы, припуски заутюжить на спинку. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать стойку в горловину спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать шов стойки на подбортах, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках. Втачать стойку в горловину обтачки, припуски разутюжить. Обметать внутренний срез подбортов и обтачки.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борта и стойку. Скрепить между собой припуски втачивания внешней и внутренней стойки.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к изнаночной стороне рукава, припуски обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Обметать петли на деталях полочки. Пришить основную пуговицу на левой полочке и внутреннюю пуговицу с изнаночной стороны правой полочки.

Технический рисунок:

