

## Парка Демисезонная - Выкройка #4968

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон. Ткань для отделки контрастного цвета.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; разъемная молния; декоративный шнурок; 2 люверса; 2 блочка; 2 пуговицы; 8 маленьких пуговиц для капюшона.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск вдоль косого среза спинки – 5 см. Припуск вдоль низа рукава – 4 см. Припуск верхнего среза карманов – 3 см. Припуск нижнего среза капюшона и обтачки капюшона – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Кокетка полочки – 1 деталь



4. Полочка левая – 1 деталь
5. Полочка правая – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Пата – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Планка полочки – 1 деталь
12. Капюшон – 2 детали
13. Обтачка капюшона – 1 деталь
14. Верхний карман – 1 деталь
15. Нижний карман – 2 детали
16. Клапан – 4 детали
17. Кулиска – 1 деталь
18. Обтачка низа – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Вставка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Планка полочки – 1 деталь
2. Стойка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Клапан – 2 детали
6. Пата – 2 детали
7. Обтачка низа – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать вставку полочки к кокетке полочки, припуски заутюжить на вставку, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 - 0.7 см. Притачать правую полочку к вставке, припуски заутюжить на вставку, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 - 0.7 см.
3. Продублировать припуск верхнего среза верхнего кармана, заутюжить на 1 см на изнаночную сторону. Отогнуть припуск верхнего среза на лицевую сторону и обтачать боковые срезы. Вывернуть на лицевую сторону, выправить углы. Заутюжить боковые и нижний припуск на изнаночную сторону. Настрочить припуск верхнего среза на 2.0 см. Настрочить карман на полочку по разметке.
4. Продублировать припуск верхнего среза нижнего кармана, заутюжить на 1 см на изнаночную сторону. Отогнуть припуск верхнего среза на лицевую сторону и обтачать боковые срезы. Вывернуть на

лицевую сторону, выправить углы. Заутюжить боковые и нижний припуск на изнаночную сторону. Настрочить припуск верхнего среза на 2.0 см. Настрочить карман на полочку по разметке. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголках высечь, вывернуть клапаны на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку по клапану на 0.5 – 0.7 см от края. Обметать верхний срез. Притачать клапаны к полочке, отогнуть вниз и настрочить.

5. Обметать припуски косого среза спинки. Стачать средний шов спинки, рассечь в нижнем углу припуск правой части. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

6. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 - 0.7 см.

7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Пробить на полочке люверсы по разметке. Заутюжить припуски длинных сторон кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску изнаночной стороной на изнанку изделия и настрочить.

9. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски рассечь и разутюжить.

10. Сложить правую часть застежки молнии со срезом борта и стойки (зубчики направлены от борта) и притачать. Аналогично обработать левый борт.

11. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Втачать внутреннюю стойку в горловину, припуски рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез обтачки низа. Притачать обтачки низа к подбортам.

12. Притачать обтачки низа к косым срезам спинки. Подборт с обтачками положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать нижний срез, срез борта и срез стойки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт с обтачками на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить припуск нижнего среза и косого среза спинки на изделие.

13. Сложить пату лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону и уголок. Припуски подрезать, вывернуть пату на лицевую сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0.5 – 0.7 см от края. Стачать шов рукава, вкладывая пату, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

14. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

15. Планку полочки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль внешнего сгиба, по верхнему и нижнему срезам. Обметать внутренний срез. Наложить планку на полочку (сгиб направлен от борта) и настрочить по намеченной линии. Отвернуть планку, закрывая застежку и настрочить вдоль шва притачивания.

16. Обметать петли на патах, соответственно им пришить пуговицы на рукавах. Продеть шнур в

кулиску, закрепить блочки.

17. Стачать срез капюшона, припуски заутюжить и обметать. Обметать внешний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть капюшон на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Настрочить обтачку на капюшон вдоль внутреннего среза. Обметать нижний срез капюшона, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать петли на горловине капюшона. Пришить пуговицы на шов втачивания стойки.

### Технический рисунок:

